

Dell Data Protection
Security Tools para Android
Manual do administrador



© 2015 Dell Inc.

Marcas comerciais registadas e marcas comerciais utilizadas nos pacotes de documentos DDP|E, DDP|ESS, DDP|ST e DDP|CE: Dell™ e o logótipo da Dell, Dell Precision™, OptiPlex™, ControlVault™, Latitude™, XPS® e KACE™ são marcas comerciais da Dell Inc. McAfee® e o logótipo da McAfee são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da McAfee, Inc. nos Estados Unidos e noutros países. Intel®, Pentium®, Intel Core Inside Duo®, Itanium® e Xeon® são marcas comerciais registadas da Intel Corporation nos Estados Unidos e noutros países. Adobe®, Acrobat®, e Flash® são marcas comerciais registadas da Adobe Systems Incorporated. Authen Tec® e Eikon® são marcas comerciais registadas da Authen Tec. AMD® é uma marca comercial registada da Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows® e Windows Server®, Internet Explorer®, MS-DOS®, Windows Vista®, MSN®, ActiveX®, Active Directory®, Access®, ActiveSync®, BitLocker®, BitLocker To Go®, Excel®, Hyper-V®, Silverlight®, Outlook®, PowerPoint®, OneDrive®, SQL Server® e Visual C++® são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países. VMware® é uma marca comercial registada ou marca comercial da VMware, Inc. nos Estados Unidos ou noutros países. Box® é uma marca comercial registada da Box. DropboxSM é uma marca de serviço da Dropbox, Inc. Google™, Android™, Google™ Chrome™, Gmail™, YouTube® e Google™ Play são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Google Inc. nos Estados Unidos e noutros países. Apple®, Aperture®, App StoreSM, Apple Remote Desktop™, Apple TV®, Boot Camp™, FileVault™, iCloud®SM, iPad®, iPhone®, iPhoto®, iTunes Music Store®, Macintosh®, Safari® e Siri® são marcas de serviço, marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Apple, Inc. nos Estados Unidos e/ou outros países. GO ID®, RSA®, e SecurID® são marcas comerciais registadas da EMC Corporation. EnCase™ e Guidance Software® são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Guidance Software. Entrust® é uma marca comercial registada da Entrust®, Inc. nos Estados Unidos e noutros países. InstallShield® é uma marca comercial registada da Flexera Software nos Estados Unidos, China, União Europeia, Hong Kong, Japão, Taiwan e Reino Unido. Micron® e RealSSD® são marcas comerciais registadas da Micron Technology, Inc. nos Estados Unidos e noutros países. Mozilla® Firefox® é uma marca comercial registada da Mozilla Foundation nos Estados Unidos e/ou outros países. iOS® é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Cisco Systems, Inc. nos Estados Unidos e alguns outros países e é utilizada sob licença. Oracle® e Java® são marcas comerciais registadas da Oracle e/ou das respetivas filiais. Os outros nomes podem ser marcas comerciais dos respetivos proprietários. SAMSUNG™ é uma marca comercial da SAMSUNG nos Estados Unidos ou noutros países. Seagate® é uma marca comercial registada da Seagate Technology LLC nos Estados Unidos e/ou noutros países. Travelstar® é uma marca comercial registada da HGST, Inc. nos Estados Unidos e noutros países. UNIX® é uma marca comercial registada da The Open Group. VALIDITY™ é uma marca comercial da Validity Sensors, Inc. nos Estados Unidos e noutros países. VeriSign® e outras marcas relacionadas são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da VeriSign, Inc. ou das respetivas filiais ou subsidiárias nos Estados Unidos e noutros países e licenciadas à Symantec Corporation. KVM on IP® é uma marca comercial registada da Video Products. Yahoo!® é uma marca comercial registada da Yahoo! Inc.

Este produto utiliza partes do programa 7-Zip. O código fonte encontra-se disponível em www.7-zip.org. O licenciamento é efetuado ao abrigo da licença GNU LGPL + restrições UNRAR (www.7-zip.org/license.txt).

Outubro de 2015

Protegido por uma ou mais patentes dos Estados Unidos, incluindo: Número 7665125, Número 7437752 e Número 7665118.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Índice

1	Descrição geral do Security Tools for Android	5
	Requisitos	5
2	Tarefas do administrador	7
	Ativar proteção no Servidor DDP	7
	Configurar contas de utilizador no Servidor DDP	7
	Notificar utilizadores	7
	Ativar recuperação de palavra-passe monouso (OTP)	8
	Configurar o Password Manager do DDP ST	8
	Ativar o Password Manager do DDP ST	8
	Definir requisitos para códigos de acesso principais do Password Manager	9
	Especificar o período de inatividade	9
	Resolução de problemas	9
3	Experiência de utilizador final	11
	Configurar uma opção de bloqueio de ecrã no tablet	11
	Transferir e executar a aplicação DDP ST Agent	11
	Registar e emparelhar dispositivos	11
	Recuperar a palavra-passe	13
	Desemparelhar um dispositivo	13
	No tablet Dell	13
	No dispositivo móvel ou smartphone	13
	Registar um novo dispositivo	14
	Utilizar o Password Manager do DDP ST	14
	Criar uma palavra-passe principal e uma nova conta	14
	Iniciar sessão no Password Manager do DDP ST	14
	Criar categorias para contas de website	15
	Criar novas contas de website	15
	Utilizar opções de menu para contas de website	15
	Alterar definições	16

Efetuar cópia de segurança e recuperar informações de início de sessão no Password Manager do DDP ST	16
Terminar sessão no Password Manager do DDP ST	16
Atualizar automaticamente as aplicações do DDP ST	17
Terminar sessão no DDP ST Agent	17
Desinstalar o DDP ST Agent	17

Descrição geral do Security Tools for Android

O Dell Data Protection | Security Tools (DDP|ST) for Android é uma solução de segurança de endpoint para uso empresarial em tablets Dell suportados.

Inicialmente, um tablet Dell encontra-se no modo de consumidor. Para ativar e utilizar as funções do DDP|ST for Android, tem de alterar o tablet para o modo comercial. Para obter mais informações, consulte [Transferir e executar a aplicação DDP|ST Agent](#).

Requisitos

Tablets

Esta tabela lista os tablets suportados.

Tablets
<ul style="list-style-type: none">Dell Venue 8 7840
<ul style="list-style-type: none">Dell Venue 10 7040

Sistemas operativos de dispositivos móveis

Security Tools for Android

Esta tabela lista os sistemas operativos suportados para tablets Dell.

Sistemas operativos para Android
<ul style="list-style-type: none">5.0 - 5.1 Lollipop

Dell Security Tools Mobile

Esta tabela lista os sistemas operativos suportados para o Security Tools quando emparelhar outro dispositivo móvel com tablets Dell.

Sistemas operativos para Android
<ul style="list-style-type: none">4.0 - 4.0.4 Ice Cream Sandwich4.1 - 4.3.1 Jelly Bean4.4 - 4.4.4 KitKat5.0 - 5.1 Lollipop
Sistemas operativos iOS
<ul style="list-style-type: none">iOS 7.xiOS 8.x
Sistemas operativos Windows
<ul style="list-style-type: none">Windows 8.1 PhoneWindows 10 Mobile

Políticas

Para obter informações detalhadas sobre as políticas do DDP|ST for Android, consulte *Ajuda do administrador*, que se encontra disponível na Consola de gestão remota. As descrições das políticas são também apresentadas na Consola de gestão remota.

Pode ativar as políticas do DDP|ST for Android nos seguintes níveis:

- Empresa
- Domínio
- Grupos de utilizadores
- Utilizadores

Tarefas do administrador

Ativar proteção no Servidor DDP

Para ativar a proteção no Dell Enterprise Server ou no DDP Enterprise Server - VE (Virtual Edition) para tablets que executam o DDP|ST, abra a Consola de gestão remota e verifique se a política *Proteção ativada* do Android está definida para **Verdadeiro** (padrão). Esta é a política principal para todas as restantes políticas do DDP|ST for Android:

- *Verdadeiro* – O servidor DDP gere as aplicações DDP no tablet Dell.
- *Falso* – O servidor DDP não gere as aplicações DDP no tablet Dell. Desta forma, as restantes definições da política do DDP|ST for Android são irrelevantes.

Configurar contas de utilizador no Servidor DDP

Para configurar contas de utilizador no Servidor DDP:

- 1 Como Administrador Dell, inicie sessão na Consola de gestão remota.
- 2 No painel esquerdo, clique em **Proteger e gerir > Domínios**.
- 3 Clique no ícone **Membros** do domínio ao qual pretende adicionar um utilizador.
- 4 Clique em **Adicionar utilizadores**.
- 5 Introduza um filtro para pesquisar o Nome de utilizador por *Nome comum*, *Nome principal universal* ou *sAMAccountName*. O carácter curinga é *.

Tem de ser definido no diretório da empresa um Nome comum, Nome principal universal ou sAMAccountName para cada utilizador. Se um utilizador for membro de um Domínio ou Grupo mas não aparecer na lista de Membros do domínio ou grupo na Consola de gestão remota, certifique-se de que os três nomes estão definidos de forma adequada para o utilizador no servidor do diretório da empresa.

A consulta irá procurar automaticamente por nome comum, UPN e nome sAMAccount, por esta ordem, até ser encontrada uma correspondência.

- 6 Selecione os utilizadores na Lista de utilizadores do diretório para adicionar ao domínio. Utilize <Shift><clique> ou <Ctrl><clique para selecionar múltiplos utilizadores.
- 7 Clique em **Adicionar seleção**.

Notificar utilizadores

Depois de definidas as contas de utilizador, os utilizadores têm de transferir a aplicação DDP|ST Agent e, em seguida, ativar a aplicação no servidor DDP.

- Notifique os utilizadores quando as suas respectivas contas estiverem configuradas.
- Informe os utilizadores sobre se devem transferir a aplicação DDP|ST Agent a partir da loja Google Play ou de outra localização.
- Diga-lhes que credenciais devem utilizar para iniciar sessão.
- Envie-lhes o endereço do servidor DDP que devem utilizar para iniciar sessão.
- Se ativou o Password Manager do DDP|ST do, informe os utilizadores dos requisitos de comprimento e caracteres da palavra-passe principal.

Ativar recuperação de palavra-passe monouso (OTP)

Esta função permite a um utilizador que se esquecer da palavra-passe receber uma Palavra-passe monouso para desbloquear o tablet Dell e repor a palavra-passe. Para ativar esta função, primeiro o tablet tem de ser emparelhado com um smartphone ou um dispositivo móvel que execute a aplicação Dell Security Tools.

A política *Recuperação de palavra-passe monouso (OTP) Ativada* é a política principal para todas as políticas de Palavra-passe monouso. O ecrã de início de sessão verifica a política antes de permitir a recuperação de OTP, mesmo que o tablet esteja emparelhado.

Para ativar a Recuperação de palavra-passe monouso (OTP):

- 1 Na Consola de gestão remota, defina a política de *Recuperação de palavra-passe monouso (OTP) Ativada* para **Verdadeiro**.
 - *Verdadeiro* – A funcionalidade de Recuperação de palavra-passe monouso está ativada, permitindo ao utilizador utilizar um dispositivo móvel emparelhado para gerar palavras-passe, de uma única utilização, para desbloquear a sua conta, no caso deste perder a palavra-passe da conta.
 - *Falso* (predefinição) – Os utilizadores não serão capazes de utilizar a Recuperação de OTP para desbloquear a conta, independentemente de outros valores que estejam atribuídos na política OTP.

NOTA: Quando um utilizador abre a aplicação Mobile Pairing do DDP|ST para emparelhar dispositivos, primeiro a aplicação verifica se a Recuperação de palavra-passe monouso (OTP) foi ativada. Se a política Recuperação de palavra-passe monouso (OTP) está definida para Falso ou se for alterada para Falso depois de os utilizadores emparelharem os seus tablets com outros dispositivos, o ícone da aplicação Mobile Pairing do DDP|ST não estará visível no tablet dos utilizadores.

- 2 Defina o valor para *Máx. de tentativas de recuperação de OTP*. Pode escolher entre 5-10, a predefinição é 5.
- 3 Defina o valor para *Ação de falha para o máx. de tentativas de recuperação*.
- 4 A opção predefinida é *Desemparelhar*, o que significa que o tablet e o dispositivo móvel são desemparelhados e a Recuperação de palavra-passe monouso é desativada.
- 5 Consolide as políticas.

Configurar o Password Manager do DDP|ST

A aplicação Password Manager do DDP|ST permite aos utilizadores gerir palavras-passe de forma segura. Os utilizadores podem armazenar todas as suas palavras-passe na aplicação, que protege as palavras-passe com uma chave principal. A chave principal apenas pode ser desbloqueada com a palavra-passe principal. Os utilizadores terão de lembrar-se apenas da palavra-passe principal para aceder a todas as restantes palavras-passe armazenadas no Password Manager do DDP|ST.

Ativar o Password Manager do DDP|ST

Para ativar o Password Manager na Consola de gestão remota, defina a política *Ativar o Password Manager* para **Verdadeiro**. Esta é a política principal do Password Manager.

- *Verdadeiro* – O Password Manager está disponível, aceita e armazena novas credenciais de início de sessão do utilizador.
- *Falso* (predefinição) – O Password Manager não está disponível, independentemente do valor das restantes políticas.

Definir requisitos para códigos de acesso principais do Password Manager

Pode definir requisitos para códigos de acesso principais do Password Manager ao definir as seguintes políticas:

- 1 Especifique o valor *Comprimento mínimo do código de acesso*:
 - 0-18 caracteres (a predefinição é 8).
- 2 Especifique o valor dos caracteres da política:
 - *Permitir caracteres simples no código de acesso*
 - *Verdadeiro* (predefinição) – O código de acesso pode conter caracteres repetidos ou sequências crescentes/decrescentes de caracteres (como ABC ou 321).
 - *Falso* – Não são permitidos códigos de acesso simples.
 - *Requerer caracteres alfanuméricos no código de acesso*
 - *Verdadeiro* (predefinição) – O código de acesso tem de incluir uma combinação de letras e números.
 - *Falso* – Não são necessários caracteres alfanuméricos no código de acesso.
 - *Mínimo de caracteres complexos no Código de acesso*
 - 0-4 caracteres (a predefinição é 1).
 - Os caracteres complexos são outros caracteres que não letras e números (&%\$#).
- 3 Certifique-se de que notifica os utilizadores sobre os requisitos de código de acesso que definir.

Especificar o período de inatividade

Pode especificar o número de minutos durante os quais o dispositivo pode estar inativo (sem ação do utilizador), antes de o Password Manager ser bloqueado. Uma vez atingido este limite, o Password Manager é bloqueado e o utilizador tem de introduzir o seu código de acesso. Defina entre 1 a 60 minutos na política *Período de inatividade para o bloqueio da aplicação Password Manager*. A predefinição é 5 minutos.

Resolução de problemas

Não consigo iniciar sessão no servidor DDP ou não consigo aceder às aplicações do DDP|ST Agent.

Consulte [Configurar uma opção de bloqueio de ecrã no tablet](#).

É apresentada uma mensagem de erro: A capacidade de multiutilizador do Android comercial não é suportada.

Atualmente, apenas a conta de proprietário do tablet é suportada no Android comercial.

Meu tablet não mantém mais um emparelhamento com o meu dispositivo original.

Registou um novo dispositivo? Isto faz com que o seu dispositivo anterior seja automaticamente desemparelhado.

As aplicações Password Manager do DDP|ST e Mobile Pairing do DDP|ST deixarão de ser apresentadas.

Tocou em **Desinstalar** na aplicação DDP|ST Agent? Caso o tenha feito, as outras duas aplicações foram desativadas e não serão apresentadas. No entanto, os seus dados permanecem guardados. Se iniciar a aplicação **DDP|ST Agent** e a ativar no servidor DDP, as outras aplicações serão apresentadas e os seus dados voltam a estar disponíveis.

Toquei no ícone do Password Manager do DDP|ST, mas não apareceu nada.

Verifique junto ao seu administrador se a Palavra-passe monouso foi ativada para si. Caso não tenha sido, pergunte-lhe se tal é possível.

Experiência de utilizador final

Para utilizar o DDP|ST for Android, tem de converter o modo de consumidor do tablet Dell para o modo comercial. O seu administrador irá:


- Notificá-lo de que a sua conta de utilizador do DDP|ST for Android está configurada
- Informá-lo sobre as credenciais de início de sessão
- Enviar-lhe o endereço do servidor DDP para iniciar sessão
- Informá-lo sobre os requisitos de comprimento e de caracteres da palavra-passe principal do Password Manager

Configurar uma opção de bloqueio de ecrã no tablet

Para uma segurança reforçada ao utilizar o DDP|ST for Android, é-lhe exigido que configure o bloqueio de ecrã. Antes de utilizar a aplicação DDP|ST Agent, navegue até **Definições > Segurança > Bloqueio de ecrã** no tablet Dell e defina um padrão, um PIN ou uma palavra-passe. Caso contrário, não pode aceder às aplicações do DDP|ST Agent.

Transferir e executar a aplicação DDP|ST Agent

Para começar:


- 1 Transfira a aplicação DDP|ST Agent para o tablet .
NOTA: A sua empresa vai informá-lo se deve transferir a aplicação a partir da loja Google Play ou de outra localização.
- 2 Na gaveta Aplicações do tablet, toque no ícone DDP|ST Agent.
É apresentado o ecrã Dell Data Protection | ST Agent.
- 3 Toque em **Concordo** para aceitar o acordo de licença.
- 4 Introduza o endereço do servidor DDP.
- 5 Introduza o seu nome de início de sessão e a palavra-passe, com base nas informações fornecidas pelo seu administrador.
- 6 Toque em **Iniciar sessão**.

O tablet encontra-se agora no modo comercial e o DDP|ST Agent apresenta estas aplicações:

- Password Manager do DDP|ST
- Mobile Pairing do DDP|ST

Registar e emparelhar dispositivos

Emparelhar o tablet Dell com outro dispositivo móvel permite recuperar a palavra-passe se se esquecer dela.

- No tablet Dell, certifique-se de que [Transferir e executar a aplicação DDP|ST Agent](#).
- No outro dispositivo móvel ou smartphone, instale e abra a aplicação **Dell Security Tools Mobile** .

NOTA: A sua empresa vai informá-lo se deve transferir a aplicação a partir da loja Google Play ou de outra localização.

No dispositivo móvel ou smartphone

- 1 Proceda da seguinte forma:
 - Se acaba de instalar a aplicação **Dell Security Tools**, toque em **Ignorar** e, em seguida, toque em **Começar**. Depois disso, crie e confirme um PIN.
 - Se já a instalou anteriormente, execute a aplicação **Dell Security Tools**, introduza o PIN e toque em **Iniciar sessão**.

- 2 Na parte inferior do próximo ecrã, toque em **Registar um computador**. (O mesmo se aplica se quiser registar um tablet Dell.)

É apresentado um código alfanumérico de cinco caracteres no dispositivo móvel.

No tablet Dell

- 1 Toque no ícone da aplicação **Mobile Pairing do DDP|ST**.

É apresentada uma mensagem de estado que diz: *Sem dispositivos emparelhados*.

NOTA: Se for apresentada uma mensagem a indicar que a Palavra-passe monouso está desativada, consulte o seu administrador para saber se é possível ativá-la.

- 2 Na parte inferior do ecrã, toque em **Registar um dispositivo**.
- 3 Introduza um identificador único para o dispositivo móvel, por exemplo, MySmartphone. Mais tarde, se se esquecer da palavra-passe do tablet, este apresenta o nome para que saiba que dispositivo móvel deve utilizar para recuperar o acesso ao tablet através de uma palavra-passe monouso.
- 4 No campo Código móvel do tablet, introduza o código alfanumérico de cinco caracteres do dispositivo móvel/smartphone.
- 5 Toque em **Seguinte**. É apresentado um código de emparelhamento.

No dispositivo móvel ou smartphone

- 1 Na parte inferior, toque em **Emparelhar dispositivos**.

- 2 Toque em **Entrada manual**.

NOTA: De momento, a leitura de código QR não se encontra disponível para o tablet.

- 3 Introduza o código de emparelhamento apresentado no tablet Dell. Não precisa de introduzir os espaços.
- 4 Toque em **Concluído**.
- 5 Toque em **Emparelhar dispositivos**.

É apresentado um código de verificação numérico de 6 a 10 dígitos.

No tablet Dell

- 1 Toque em **Seguinte**.
- 2 Toque no campo Código de verificação e introduza o código apresentado no dispositivo móvel/smartphone.

Este código numérico de 6 a 10 dígitos confirma que os dois dispositivos foram emparelhados.

NOTA: Se excedeu o número máximo de tentativas para introduzir o código correto, tem de reiniciar o processo de emparelhamento.

- 3 Toque em **Enviar**.

No campo Estado, é apresentado o nome do dispositivo móvel emparelhado.

No dispositivo móvel ou smartphone

- 1 Toque em **Seguinte**.

É apresentada uma caixa de diálogo para se certificar de que o registo foi concluído.

- 2 Toque em **Continuar**.

O registo é confirmado com uma marca de verificação verde e uma mensagem.

- 3 Toque no ícone Editar para introduzir um nome descritivo para o tablet.


- 4 Toque em **Concluir**.

Recuperar a palavra-passe

Para recuperar a palavra-passe do tablet, precisa de ter emparelhado previamente o tablet Dell e o dispositivo móvel.

No dispositivo móvel ou smartphone



- 1 Execute a aplicação **Dell Security Tools**, introduza o PIN e toque em **Iniciar sessão**.
É apresentado o nome do tablet emparelhado.
- 2 Na parte inferior do ecrã, toque no ícone  junto à Palavra-passe monouso.
É apresentada uma Palavra-passe monouso numérica.

No tablet Dell

- 1 No ecrã de início de sessão, toque em **Não consigo aceder à minha conta**.
O ecrã apresenta o nome que criou para o dispositivo móvel emparelhado com este tablet.
- 2 No campo Palavra-passe monouso, introduza a palavra-passe que o dispositivo móvel apresenta.
- 3 Toque em **Desbloquear**.
- 4 Selecione **Padrão**, **PIN** ou **Palavra-passe**.
NOTA: Se não introduzir um padrão, um PIN ou uma palavra-passe agora, a palavra-passe que utilizava anteriormente e da qual se esqueceu prevalecerá.
- 5 No ecrã Encriptação, selecione uma opção e toque em **Continuar**.
- 6 Introduza a sua nova palavra-passe e toque em **Continuar**.
- 7 Confirme a sua nova palavra-passe e toque em **OK**.
- 8 No ecrã Definições, selecione as suas preferências de notificação e toque em **Concluído**.

Desemparelhar um dispositivo

No tablet Dell

- 1 No tablet, execute a aplicação **DDP|ST Agent**.
- 2 Inicie sessão no endereço do servidor **DDP**.
- 3 Toque no ícone **Mobile Pairing** do **DDP|ST**.
- 4 Na parte inferior, toque em **Desemparelhar**.
- 5 Toque em **Continuar** para confirmar que pretende desemparelhar o dispositivo.
É apresentada uma mensagem de estado que diz: *Sem dispositivos emparelhados*.

No dispositivo móvel ou smartphone

- 1 Na aplicação **Dell Security Tools**, toque na barra de título **Ferramentas de segurança** para abrir a gaveta de navegação.
- 2 Toque em **Remover computadores**.
- 3 Toque na caixa de verificação junto ao nome que criou para o tablet Dell.
- 4 Na parte inferior, toque em **Remover**.
- 5 Na caixa de diálogo de confirmação, toque em **Continuar**.

Registar um novo dispositivo

Quando regista com êxito um novo dispositivo, o tablet é automaticamente desemparelhado do dispositivo móvel anterior.

Para registar um novo dispositivo:


- 1 No tablet, execute a aplicação DDP|ST Agent.
- 2 Inicie sessão no endereço do servidor DDP.
- 3 Toque no ícone da aplicação Mobile Pairing do DDP|ST.
- 4 Na parte inferior, toque em **Registar novo dispositivo**.
- 5 Toque em **Continuar** para confirmar que pretende desemparelhar o atual dispositivo móvel e registar um novo dispositivo.
- 6 Para continuar, toque em [Registar e emparelhar dispositivos](#).

Utilizar o Password Manager do DDP|ST

O Password Manager permite-lhe criar uma palavra-passe principal única para aceder à sua conta do Password Manager, a partir da qual pode gerir as palavras-passe utilizadas em websites, aplicações móveis e recursos da rede. Com o Password Manager, pode:

- Criar nomes para categorias de website, como, por exemplo, *Correio eletrónico, Armazenamento na nuvem, Conectividade, Notícias, Editores, Redes sociais*.
- Crie contas em que armazena as suas credenciais de nome de utilizador e palavra-passe para websites ou aplicações de software e, em seguida, utilize o Password Manager para iniciar sessão automaticamente.
- Altere a sua palavra-passe principal ou outras palavras-passe.
- Faça uma cópia de segurança e de restauro das credenciais de início de sessão armazenadas.

Criar uma palavra-passe principal e uma nova conta

- 1 Na gaveta Aplicações do tablet, toque no ícone DDP|ST Agent .
- 2 No ecrã DDP|ST Agent, toque no ícone do Password Manager do DDP|ST.

É apresentado o ecrã do Password Manager da Dell.

- 3 Toque no campo **Palavra-passe** e, em seguida, introduza uma palavra-passe principal.

NOTA: O seu administrador definiu requisitos de comprimento e de caracteres para a palavra-passe.

- 4 Confirme a palavra-passe.

- 5 Toque em **Iniciar sessão**.

É apresentado o ecrã do Password Manager do DDP|ST.

NOTA: Antes de premir + (mais) para criar uma nova conta, recomenda-se que determine primeiro as categorias que pretende utilizar para as contas do seu website. Consulte [Criar categorias para contas de website](#).

Iniciar sessão no Password Manager do DDP|ST

- 1 No ecrã DDP|ST Agent, toque no ícone do Password Manager do DDP|ST.
- 2 Toque no campo **Palavra-passe** e introduza a sua palavra-passe principal.
- 3 Toque em **Iniciar sessão**.

Se estiver inativo durante um período de tempo determinado pelo administrador, o Password Manager fecha e é apresentado o ecrã de início de sessão. Repita o [etapa 2](#) e o [etapa 3](#) acima.

Criar categorias para contas de website

Quando utiliza o Password Manager para armazenar uma palavra-passe para um website, é possível selecionar uma categoria para a conta desse website. As categorias existentes incluem: Favoritos, Empresarial e Pessoal. Antes de criar uma nova conta de website, determine se pretende incluir categorias adicionais.

Para criar uma categoria para contas de website:

- 1 Na parte superior, toque em **Todas as categorias** e seleccione **Nova categoria**.
- 2 Introduza o nome de uma categoria, como, por exemplo, *Correio eletrónico, Armazenamento na nuvem, Conectividade, Notícias, Editores, Redes sociais*.
- 3 No canto superior direito, toque em **Guardar**.
A nova categoria é agora apresentada no menu.

Organizar categorias

- 1 No canto superior esquerdo, toque na barra de título para abrir a gaveta de navegação.
- 2 Toque em **Definições**.
- 3 Toque em **Organizar categorias**.
- 4 Prima continuamente a linha de uma categoria até que esta fique realçada. Em seguida, arraste-a para uma localização diferente.

Criar novas contas de website

Utilize o ecrã Conta do Password Manager para adicionar contas.

Para criar novas contas de website:

- 1 Na barra de título, toque em **+** (mais).
É apresentado o ecrã Conta do Password Manager.
 - 2 No campo **Descrição**, introduza um título ou uma descrição para a conta.
 - 3 Alternativamente, toque no ícone de **estrela** para marcar a conta como favorita.
 - 4 À direita, toque no campo **Categoria** e seleccione uma categoria.
Para obter mais informações, consulte [Criar categorias para contas de website](#).
 - 5 Toque no campo **Website** e introduza o URL de um website.
 - 6 Toque no campo **Nome de utilizador** e introduza o seu nome de utilizador desse website.
 - 7 À direita do campo **Palavra-passe**, toque no ícone Gerador de palavras-passe.
O Password Manager gera automaticamente uma palavra-passe. Para alterar a força da palavra-passe, consulte [Selecionar definições do Password Manager](#).
- NOTA:** Se introduzir uma palavra-passe sem utilizar o Gerador de palavras-passe, é apresentada uma barra de controlo deslizante a indicar se a palavra-passe é **Má, Fraca, Razoável, Boa** ou **Excelente**.
- 8 No canto superior direito, toque em **Guardar**.
A conta é adicionada ao ecrã principal do Password Manager.

Utilizar opções de menu para contas de website

Depois de configuradas várias contas de website, pode utilizar os ícones da barra de título para:

- Procurar uma conta.
- Editar uma conta de website ou palavra-passe ou para marcá-la como favorita.
- No menu de conteúdo adicional, pode ordenar ou eliminar uma conta.

Ordenar contas de website por ordem alfabética ou por prioridade

- 1 No canto superior direito do ecrã inicial do Password Manager, toque no ícone **Menu de conteúdo adicional**.
- 2 Toque em **Ordenar por**.
- 3 Selecione a opção de ordenar por ordem alfabética ou por prioridade.
- 4 Para ver contas de website dentro de apenas uma categoria, selecione uma opção no menu **Categorias**.

Alterar definições

Pode alterar o comprimento e as características da palavra-passe, a sua palavra-passe principal e o tempo limite da área de transferência.

Para alterar definições:

- 1 No canto superior esquerdo, toque na barra de título para abrir a gaveta de navegação.
- 2 Toque em **Definições**.

Selecionar definições do Password Manager

- 1 Em **Definições**, toque em **Gerador de palavras-passe**.
- 2 Altere o comprimento da palavra-passe.
- 3 Marque a caixa de verificação para permitir a utilização de maiúsculas, minúsculas, números e símbolos. Desmarque a caixa de verificação para impedir a sua utilização.
- 4 No canto superior direito, toque em **Guardar**.

Alterar o tempo limite da área de transferência

- 1 Em **Definições**, toque em **Tempo limite da área de transferência**.
- 2 Altere as definições. As opções variam entre *15 segundos* e *10 minutos*.
- 3 Toque em **Concluído**.

Alterar palavra-passe principal

- 1 Em **Definições**, toque em **Palavra-passe principal**.
- 2 Preencha os campos apresentados.
- 3 Toque em **Guardar** no canto superior direito.

Efetuar cópia de segurança e recuperar informações de início de sessão no Password Manager do DDP|ST

- 1 No canto superior esquerdo, toque no ícone **DDP** para abrir a gaveta de navegação.
- 2 Toque em **Definições > Base de dados do Password Manager**.
NOTA: É apresentada a data da última cópia de segurança, se aplicável.
- 3 Proceda da seguinte forma:
 - Toque em **Efetuar cópia de segurança das contas do Password Manager** e, em seguida, toque em **Efetuar cópia de segurança agora**.
 - Toque em **Restaurar contas do Password Manager** e, em seguida, toque em **Restaurar agora**.

Terminar sessão no Password Manager do DDP|ST

- 1 No canto superior esquerdo, toque na barra de título para abrir a gaveta de navegação.
- 2 Toque em **Terminar sessão**.

Atualizar automaticamente as aplicações do DDP|ST

Por predefinição, as aplicações Password Manager do DDP|ST e Mobile Pairing do DDP|ST estão definidas para *Atualização automática*.

Recomendamos a atualização automática para assegurar que as atualizações de segurança são aplicadas imediatamente.

Para ver esta definição:

- 1 Na gaveta de navegação da loja Google Play, toque em **As minhas aplicações**.
- 2 Toque no ícone **Menu de conteúdo adicional**.
- 3 Se pretende que as atualizações sejam automáticas, certifique-se de que a caixa de verificação está marcada.

NOTA: Se um utilizador atualizar manualmente a aplicação, esta atualização aplica-se a todas as contas de utilizador do tablet, com base no comportamento do Android.

Terminar sessão no DDP|ST Agent

- 1 Navegue até ao ecrã do DDP|ST Agent.
- 2 No canto superior direito, toque em **Terminar sessão**.

Desinstalar o DDP|ST Agent

Se pretende voltar a utilizar o DDP|ST para Android no futuro, a Dell recomenda que **não** desinstale o DDP|ST Agent.

NOTA: Se desinstalar o DDP|ST Agent, o DDP|ST para Android deixará de estar no modo comercial. As aplicações Password Manager e Mobile Pairing do DDP|ST deixarão de ser apresentadas. Os seus dados serão guardados, para o caso de querer reinstalar a aplicação mais tarde.

Para desinstalar:

- 1 Toque em **Definições > Aplicações**.
- 2 Toque no separador **Transferências**.
- 3 Toque em **DDP|ST Agent**.
- 4 Toque em **Desinstalar**.



0XXXXXA0X