適用於 Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2/SP1 和 System Center Essentials 2007 SP1/2010 的 Dell Printer Management Pack 4.1 版

安裝指南





本出版品中的資訊如有變更,恕不另行通知。 © 2011 Dell Inc. 版權所有,翻印必究。

未經 Dell Inc. 的書面許可,嚴格禁止以任何形式複製這些內容。

本文中使用的商標:Dell™、DELL標誌是 Dell Inc.的商標;Microsoft[®]、Windows[®]、 Windows Server[®]、MS-DOS[®]和 Windows Vista[®]是 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國 家/地區的商標或註冊商標。

本出版品中使用的其他商標及商品名稱,係指擁有這些商標及商品名稱的公司或其製造的 產品。Dell Inc. 對本公司之外的商標和產品名稱不擁有任何所有權。

2011 - 10



簡介	5
所需程式	5
管理站要求	5
存取 Printer Management Pack	6
安裝 Dell Printer Management Pack v4.1	6
下載並解壓縮可自我解壓縮的執行檔	6
匯入管理組件	7
匯入後工作	8
從以前的管理組件升級	9
升級 Dell Printer Management Pack 4.0	9
升級 Dell Printer Management Pack 3.x 版....	9
刪除 Printer Management Pack	9
Operations Manager 2007 SP1/R2 SCE 2007 SP1/	
SCE 2010	10
安全性考量......................	10

4 | 目錄

簡介

本指南說明如何安裝適用於 Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) 2007 SP1/R2、System Center Essentials (SCE) 2007 SP1/2010 的 Dell Printer Management Pack 4.1 版。

所需程式

管理站要求

要在管理站安裝 Dell Printer Management Pack 4.1 版和匯入 Dell Printer Management Pack 的要求為:

• SCOM 2007 SP1/R2 或 SCE 2007 SPI/2010。

您需要應用 SCE 2007 SP1 KB 文章 971541 和 960569,才能透過 SCE Printer Management Pack 探索和管理 Dell 印表機裝置。

- 啓用所有 Dell 印表機的簡易網路管理通訊協定 (SNMP) 以探索網路上 的 Dell 印表機和執行網路裝置探索。
- 一個可供所有啓用 SNMP 的印表機使用的有效 IP 位址,以便管理站與 印表機通訊。

存取 Printer Management Pack

Dell Printer Management Pack 4.1 版封裝於可自我解壓縮的 Dell_Printer_Management_Pack_v4.1_A00.exe 執行檔中,此檔案含有:

- Dell.Connections.HardwareLibrary.mp
- Dell.NetworkDevice.Printer.mp
- DellMPv41_Printer_Readme.txt
- DellMPv41_Printer_IG.pdf

在 **support.dell.com** 上也有提供

Dell_Printer_Management_Pack_v4.1_A00.exe °

安裝 Dell Printer Management Pack v4.1

若要安裝 Dell Printer Management Pack v4.1, 請執行以下步驟:

- 1 從 support.dell.com 下載並解壓縮可自我解壓縮的執行檔。如需更多資訊,請參閱下載並解壓縮可自我解壓縮的執行檔。
- 2 在 SCOM/SCE Operations 主控台匯入管理組件。如需更多資訊,請參 閱匯入管理組件。
- 3 執行匯入後工作。如需更多資訊,請參閱匯入後工作。

下載並解壓縮可自我解壓縮的執行檔

若要下載並解壓縮可自我解壓縮的

Dell_Printer_Management_Pack_v4.1_A00.exe 執行檔:

- 1 前往 support.dell.com→ Drivers & Downloads (驅動程式及下載)。
- 2 選擇您的產品機型。例如: Dell Laser Printer 1720/1720dn。
- 3 在 Category (類別)欄位中,選擇 Systems Management (系統管理)。
- **4** 選取下載選項並指定儲存可自我解壓縮的 Dell_Printer_Management_Pack_v4.1_A00.exe 執行檔的路徑。

5 將 Dell_Printer_Management_Pack_v4.1_A00.exe 檔案的內容解壓縮, 並儲存到您下載的路徑或預設位置 C:\Dell Management Packs\Printer Management Pack\4.1。

上述資料夾中含有以下檔案:

- Dell.Connections.HardwareLibrary.mp
- Dell.NetworkDevice.Printer.mp
- DellMPv41_PrinterMP_Readme.txt
- DellMPv41_Printer_IG.pdf

匯入管理組件

要匯入印表機管理組件,請使用 SCOM/ SCE Import Management Pack (SCOM/SCE 匯入管理組件)精靈:

- 1 按一下 Start (開始)→ Programs (程式)→ System Center Operations Manager 2007/ SCE 2010 並選取 Operations Console (Operations 主控台)。
- **2** 在 **Operations Console** (Operations 主控台)中,按一下導覽窗格上的 **Administration**(管理)。
- 3 展開 Administration (管理)樹狀圖,用滑鼠右鍵按一下 Management Packs (管理套件),並選擇 Import Management Packs (匯入管理 套件)。
- 4 按一下 Add (新增)。選取 Add from disk (從磁碟新增)。

註:SCOM R2 和 SCE 2010 也適用此項。

5 瀏覽至管理組件的位置,選擇您要匯入的管理組件,然後按一下 Open(開啓)。

將顯示 Import Management Packs (匯入管理組件)螢幕,並且在 Import List (匯入清單)中顯示選定的管理組件。

6 按一下 Install (安裝),完成此工作。

匯入後工作

匯入 Dell 印表機管理組件後,您必須執行以下工作,確保 SCOM/ SCE Operations Console (SCOM/SCE Operations 主控台)可探索和監視 Dell 印表機:

- 1 使用 SCOM/SCE Discovery 精靈探索 Dell 印表機。如需更多使用 Discovery 精靈的相關資訊,請參閱 SCOM/SCE 線上說明。
- 2 將 Management Pack Objects (管理組件物件)→ Object Discoveries (物件探索)下 Operations Console (Operations 主控台)的 Authoring (製作)標籤中顯示的 Dell 印表機管理組件所涵蓋的所有物件加入。如 需更多加入物件的相關資訊,請參閱加入 Dell Printer Management Pack 物件。
- **3** 在 **Operations Console** (Operations 主控台)的 **Monitoring** (監視)標籤上 按一下,確認 **Monitoring** (監視) 窗格中顯示以下內容:
 - Dell Alerts Views (Dell 警示檢視)下顯示 Printer Alerts (印表機 警示)。
 - Dell Diagram Views (Dell 圖表檢視)下顯示 Printer Group (印表機 群組)。
 - Dell State Views (Dell 狀態檢視) 下顯示 Printers (印表機)。

加入 Dell Printer Management Pack 物件

您必須加入 Dell 印表機組件所涵蓋的物件,才能探索和監視 Dell 印表機。 若要加入物件:

- 在 Operations Console (Operations 主控台)中,按一下 Authoring (製作)標籤。
- **2** 在 Authoring (製作) 窗格上的 Management Pack Objects (管理組件 物件)下選擇 Object Discoveries (物件探索)。
- 3 在 Object Discoveries (物件探索)窗格中,按一下螢幕右上角的 Change Scope (變更範圍),隨即會顯示 Scope Management Pack Objects (範 圍管理組件物件) 視窗。
- 4 選擇 View all targets (檢視所有目標)選項,顯示所有的物件。
- 5 在 Target (目標)下,選取所有的 Dell 印表機物件並按一下 OK (確定)。 Object Discoveries (物件探索)窗格中將會顯示 Dell 印表機管理組 件物件。

從以前的管理組件升級

如果已安裝舊版的 Dell Printer Management Pack,可以直接升級至最新 版本。

升級 Dell Printer Management Pack 4.0

您可將 Dell Printer Management Pack 4.0 升級至 4.1 版。若要升級至最新版 本:

- 遵循安裝 Dell Printer Management Pack v4.1 所提供的步驟。 1
- 2 匯入新的管理組件。如需更多資訊,請匯入管理組件。



註:當您將 4.0 升級至 4.1 版時,升級前狀態顯示為嚴重或警告的裝置,升級 後的狀態將顯示為一般狀態(即使這些裝置仍處於嚴重或警告,一樣會顯示 為一般狀態)。只有在連續的監視週期,裝置才會顯示正確的健全狀況狀態。



註:將管理組件升級至4.1版後,圖表檢視中部分元件可能依然顯示預設圖 示。您必須以 /clearcache 選項重新啓動 Operations 主控台,才能看到新圖示。

升級 Dell Printer Management Pack 3.x 版

不提供 3.x 版升級支援。匯入 Dell Printer Management Pack 4.1 前,確定您 已刪除 Dell Printer Management Pack 3.x。

刪除 Printer Management Pack

刪除 Dell Printer MP 時,請確保在刪除基本資料夾公用程式之前刪除管 理組件。

- 1 在 SCOM/SCE Operations Console (Operations 主控台)中, 選取 Administration (管理)→ Management Packs (管理組件)。
- 2 從 Management Packs (管理組件) 窗格選擇 Dell Printer MP。
- 在選取的 Dell Printer MP 上按一下滑鼠右鍵,然後按一下 Delete 3 (刪除)。

刪除管理組件或公用程式後,建議您關閉並重新啓動 SCOM/SCE 主控台。

註:刪除任一管理組件均可能影響一些使用者角色範圍。

Operations Manager 2007 SP1/R2 SCE 2007 SP1/ SCE 2010 效能與可擴充性的 Microsoft 指南

為了獲得最佳的效能,請在不同管理站上部署裝置特定的 Dell 管理組件。 有關 Microsoft 可擴充性建議的資訊,請參閱 technet.microsoft.com/ hi-in/library/bb735402(en-us).aspx

💋 註:確定在 Operations Manager Database 啓用 Autogrow (自動成長) 選項。

安全性考量

Operations Console (Operations 主控台)的存取權限由 SCOM/SCE 內部處理。

這可以使用 SCOM/SCE 主控台上 Administration (管理)→Security (安全性)功能下的 User Roles (使用者角色) 選項進行設定。您的角色設定檔確定您可執行的動作。有關安全性考量的詳細資訊,請參閱 Microsoft Operations Manager 2007 SP1、Microsoft Operations Manager 2007 R2 或 Microsoft Systems Centre Essentials SP1/SCE 2010 線上說明。